




# Join softphone


Матеріал из Wiki Ukrcom.




## Налаштування SIP клієнта

1. Завантажити безкоштовну app **Join softphone - VoIP SIP client** з [iTunes Store](#) (англ.)  
Дозвольте app доступ до ваших контактів  
**!!! Дозвольте доступ до мікрофону !!!**



2. Одразу після відкриття програми необхідно натиснути кнопку меню  у верхньому лівому кутку екрану.
3. Для того, щоб внести дані акаунту, необхідно натиснути кнопку «Accounts».




Користуючись реєстраційними даними заповніть відповідні поля :

- **User Name** – номер телефону послуги «441234567-abcd»
- **Password** – пароль акаунту «your-password»
- **Display name** – ім'я акаунту (Caller ID або будь-яке ім'я на латиниці)
- **Domain** – «prepaid.ukr-com.net»
- **SIP server port** – «6050»


Потім перейдіть нижче в **SIP Transport**.


- **SIP Transport** – «UDP» або «TCP».

4. Зберігасмо і повертаємось у попереднє меню.  
Якщо всі дані введені коректно, програма зареєструє



акаунт в мережі, після чого з'явиться «**Registered**».

Для того, щоб скористатись послугою (зробити дзвінок), необхідно повернутись в головне меню програми та обрати пункт меню Dialpad .



**Налаштування закінчено, можна дзвонити.**

Ви можете перевірити налаштування програми зателефонувавши за службовим номерами:

Для перевірки якості зв'язку - 9999018.

Для перевірки DTMF набору - 9999017.

5. Для того, щоб ваш акаунт залишався активним у фоновому режимі, необхідно:

- обрати пункт меню «**Settings**»;
- обрати пункт меню «**Background mode**»;
- активувати параметр «**For UDP,TCP and TLS(Keep Awake)**».

**Присмних розмов!**

[Slavna ☺](#)

Источник — [«http://wiki.ukrhub.net/index.php/Join\\_softphone»](http://wiki.ukrhub.net/index.php/Join_softphone)